

OpenCore Bootloader

Beitrag von „karacho“ vom 9. Dezember 2019, 22:03

Erdenwind Inc. EmuVariableRuntimeDxe.efi aus dem Driver Ordner und aus der config.plist raus, wird nicht unterstützt. UsbKbDxe.efi und VirtualSmc.efi brauchst du auch nur wenn du FileFault benutzt, ansonsten auch weg damit aus'm Ordner und in der config. Dann hast du 2x SSDT's im ACPI Ordner für das gleiche drin. SSDT-EC.aml und SSDT-USBX.aml. Entweder nur das eine oder das andere. Beides geht net. In Misc->Entries hast du BootCamp eingetragen...überflüssig, da du bei Misc->[ScanPolicy](#) den Wert 0 eingetragen hast. So scannt OC eh' alle Booter die es findet. NVRam->Add->7cxxx-> -liluforce -lilubetaall wegbeta...nvda_drv=31 (hast du 'ne nVidia?)... weg damit.

NVRam->LegacyEnable=Yes...eine Frage dazu...wieso hast du das auf YES? Wenn du weisst wieso das auf YES steht, warum hast du dann nix Gescheites darunter bei ->LegacySchema->7C436110-xxxx... eingetragen?

Platforminfo-steht alles auf YES, dann kannst/solltest du die Schlüssel DataHub, PlatformNVRAM und SMBIOS ganz leer lassen oder löschen, anderenfalls Automatic auf NO. Wenn bei 'Generic' alle Einträge korrekt sinf, braucht man das andere alles nicht. OC erledigt den Rest.