

**Erledigt**

## **Mein PC steckt im Apple-Ladescreen fest!**

**Beitrag von „markquark“ vom 15. Februar 2017, 22:04**

Ja ich würde entweder neu bei einer Anleitung wie Fredde2209 anbietet anfangen, oder den Tomato USB Stick etwas bearbeiten.

1. Mit Clover Configurator die EFI von dem Stick mounten (ob du weisst wie das geht?)
2. Mit einem Programm wie TextWrangler die config.plist in dem Ordner CLOVER etwas ändern, Argumente -v -x dazugeben
3. Es kann sein, dass du in dem Ordner CLOVER/kexts/Other: USBInjectAll hast. Kann sein dass es raus muss, verschiebe das Teil auf einen anderen Stick. Irgendwo.  
In dem Ordner CLOVER/kexts/Other auf EFI nur FakeSMC.kext und zur Sicherheit eben NullCPUPowerManagement.kext

(NullCPUPowerManagement.kext wird später nicht benötigt, USBInjectAll vermutlich schon.)

EFI auswerfen und nochmal versuchen.