

**Erledigt**

## **Anleitung: El Capitan / Yosemite / Sierra / High Sierra auf Lenovo T420**

**Beitrag von „al6042“ vom 9. Dezember 2017, 15:56**

Dann hast du wahrscheinlich noch das uralte Problem, dass auf High Sierra mit den ersten Clover-Versionen für HS bestand.

Die konnten nicht wirklich auf die EFI zugreifen und haben die Installation dann in das Root-Verzeichnis der OSX-Partition geschrieben.

Als Umweg empfehle ich folgendes:

Benenne auf der EFI deinen aktuellen EFI-Ordner nach "EFI-alt" um und kopiere den EFI-Ordner vom OSX-Root auf die EFI-Partition.

Dann kopiere von /EFI-alt/CLOVER die config.plist nach /EFI/CLOVER und die Kexte von /EFI-alt/CLOVER/kexts/... nach /EFI/CLOVER/kexts/Other...

Achte auch auf die .efi-Dateien unter /EFI-alt/CLOVER/drivers64UEFI... von dort muss mindestens die APFS.efi auch nach /EFI/CLOVER/drivers64UEFI.