

Erledigt

nach Bios Update kein MacOs mehr

Beitrag von „griven“ vom 29. Januar 2018, 13:40

Wenn es nur darum geht den Clover Eintrag wieder in den NVRAM zu schreiben dann muss nichts neu installiert werden. Clover bringt von sich aus eine EFI Shell mit die man aus der GUI von Clover heraus starten kann (hierzu reicht auch der Stick). In der EFI Shell musst Du dann nur noch Die EFI Partition der NVME finden und in Ihr die Ordnerstruktur von Clover. Im Ordner boot liegt dann das boot.efi file von clover. Mittels des bcfg boot add Kommandos lässt sich der Eintrag so recht einfach wieder hinzufügen. Wenn Dir das mit der Shell zu aufwendig ist bietet Clover aber auch in der Gui einen Punkt an mit dem sich die Booteinträge automatisch hinzufügen lassen. Bei der Automatik ist aber zu bedenken das hier für jedes erkannte Bootfile ein Eintrag erzeugt wird was mitunter nicht unbedingt das Ergebnis zur Folge hat das man sich wünscht.