

Erledigt

Mojave Installation friert ein

Beitrag von „Wolfe“ vom 14. Juni 2019, 15:32

Mir reicht ein usb-stick. Achte zunächst auf die richtigen Einstellungen im Bios. Mit TINU erstellst du einen grundsätzlich bootfähigen USB-Stick, danach installierst du Clover auf dem Stick (siehe Wiki im Forum), damit der PC den Stick auch booten kann. Dann mountest du die EFI-Partition auf dem Bootstick mit dem Clover Configurator, damit sie sichtbar wird, und bearbeitest die EFI (insbesondere SMBIOS). Der Clover Configurator kann das sehr gut, aber man muss den kleinen Button mit dem Doppelpfeil ganz rechts im Clover Configurator finden. Wähle ein passendes smbios aus (vermutlich iMacPro1,1) und achte darauf, dass die ganzen Nummern für Mainboard und Seriennummern usw. stimmen. Durchsuche mal das Forum hier zu diesem Aspekt. Du kannst auch eine vorgefertigte EFI nutzen, indem du sie einfach in die EFI-Partition auf dem Stick kopierst. Diese muss aber auch noch an deinen Computer angepasst werden.

Anschließend kopierst du mindestens die kext fake.smc ODER virtual.smc in den Ordner kexte/others in der EFI, falls noch nicht vorhanden. Alle Schritte wie oben beschrieben werden zunächst in macOS durchgeführt.

Dann wirst du vielleicht erstmals mit dem Stick den PC booten und eine Fehlermeldung mit vielen Pluszeichen bekommen. Das lösen wir anschließend.