## **OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)**

Beitrag von "kuko" vom 15. November 2019, 11:54

<u>kaneske</u>: Du hast wirklich viele SSDT's eingebaut. Würde dir raten der offiziellen OC Empfehlung zu folgen und diese nur minmal, nur wenn wirklich nötig, einzusetzen. Brachte mir selbst bei meiner OC Umstellung, die besten Ergebnisse. Catalina macht einiges anders, da hilft einem Einstellungen von Mojave etc. nur bedingt weiter bzw. ist kontra produktiv.

Tipp: <u>karacho</u> hat in diesem Post sein OC EFI verfügbar gemacht, mit dem ich selbst gut starten konnte.

**Zu deinem Fehler:** denke, das liegt daran, das du zwei Netzwerk-Kexte einsetzt. Verwende nur *IntelMausi* ODER *SmallTreeIntel82576*, abhängig von dem verbauten Chip auf deinem Mainboard (App: Hackintool - Tab: PCI ist da hilfreich). Auch hier: verwende KEXTE nur minimal. Reihenfolge beachten.

Boot Argument: **csr-active-config = E7030000** setzen, damit Apple  $\underline{\text{SIP}}$  wirklich erstmal komplett deaktiviert ist, bis deine OC EFI funktioniert.

Boot Argument: darkwake=8 mal weglassen.