

Installationsstick erstellen

Beitrag von „ST3R30“ vom 7. Januar 2026, 12:57

Das bedeutet, der board-id spoof funktioniert nicht. Aber RestrictEvents kext ist drin, der BooterPatch um den Board-ID skip auszuführen ist vorhanden und der NVRAM Parameter "sbvmm", um den board-id spoof auszuführen ist auch vorhanden. Mach mal einen NVRAM reset und probier's nochmal. Eventuell nach dem Komma in "sbvmm,f16c" ein Leerzeichen einbauen. Ansonsten das boot-arg revpatch=sbvmm verwenden.