

Erledigt

Ryzen 2600 + MSI Motar Titanium + ASUS Dual GeForce GTX 1060 6GB

Beitrag von „carlitoco“ vom 2. Februar 2019, 21:18

hmm also

das AMD HS tool gibt folgendes aus nach deiner Anleitung:

```
cp: directory /Volumes/Bootstick/.IABootFiles does not exist
```

```
cp: /Users/myuser/Desktop/prelinkedkernel: No such file or directory (ich sollte den ja auch erst später in SLE dropen richtig?)
```

zu dem Punkt Prelinkedkernel, "SDD" sicherlich mit "Bootstick" ersetzen? - es gab im Kernel Exchange den selben fehler "No such file or dir"

In den Ordner System/Library/PrelinkedKernels gehen, und die Datei prelinkedkernel umbenennen.

Terminal öffnen

```
sudo -s
```

```
touch /Volumes/SSD/System/Library/Extensions
```

```
kextcache -u /Volumes/SSD
```

Kernel Exchange SLE folgendes:

```
mv: rename /Volumes/Bootstick/System/Library/Kernels/kernel to /Users/myuser/.Trash/kernel: No such file or directory
```

```
cp: directory /Volumes/Bootstick/System/Library/Kernels does not exist
```

Nachtrag:

SLE

In den Ordner System/Library/Extensions

Und folgende Dateien löschen oder mit der Dateiendung bak versehen:

- AppleTyMCEDriver.kext
- AppleIntelCPUPowerManagement.kext (spart den NullCPUPowermanagement.kext)
- pmtelemetry.kext (macht Probleme beim erneuern des PrelinkedKernels)

Bei 10.13.6 den 10.10.3 IONetworkingFamily.kext aus dem Anhang nach System/Library/Extensions

und den RTL8111 Kext nach ein Library/Extensions kopieren

Und die USB SSD genannt "Bootstick" wird nicht erkannt, wenn ich sie als "SSD" betitelt sagt mir der GUI Mac Installer ich könnte nicht installieren, und sie ist grau schattiert...ich sitze vor einem Mojave ... hoffe das ist okay.

Also sauber wäre eine Version ein How-to 😊 da sind zu viele Variablen die nicht gut erläutert sind, ginge es nicht mal alles in einem Sheet ohne Link hier und da. Wäre glücklich wenn ich das dann irgendwann machen darf -