


Clover zu OC - Migration von SMBIOS, Serial ?

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 6. Juli 2020, 19:22

@[hackmac004](#)

Versuch es mal so , also die Prozedur einmal mit OpenCore und mit Clover machen.

macserial in denn Terminal schieben und enter drücken 🤪



```
stefan@stefan:~$ macserial
Last login: Sat Jul 4 23:47:03 on ttys000
stefan@stefan:~$ macserial
Model: MacBookPro13,1
Board ID: Mac-473021A809999999
FW Version: 143.0.0.0
Hardware UUID:
Serial Number: C170881M0VC1
Country: CN - China
Year: 8 - 2014
Week: 8 - 22 (27.06.2014-02.06.2015)
Line: 00 - 00 (copy 1)
Model: DVCI - MacBookPro13,1
SystemModel: MacBook Pro (13-inch, 2014, Two Thunderbolt 3 ports)
Valid: Possibly
System ID:
ROM:
MB:
Og3aRugP1: 85CE75068028CAF9A7F15DF1F78638C802
FppPFPg1: 82028992726A7828638C9F7948E1A2CE
N0fFrTocN0: 78F67961125A7288816A4F816A4F68528E
eyyqAZi7NDi: 8848F4DF82388A4F8928F9C8038A8DFC3
xaxP12Li0W1: C30099643E1D0910E1309F8700F36A88
Version 2.1.0. Use -h argument to see usage options.
stefan@stefan:~$
```

Jetzt das Blau markierte Kopieren und in einer Text Datei abspeichern (mögliches immer an der selben stelle Kopieren um Fehler zu vermeiden).

PS am besten so abspeichern wo mit man gebootet hat.

Zum Beispiel hiermit vergleichen.

<https://sourcegear.com/diffmerge/>

Links ist Clover da war in der config.plist das **Inject System ID** angehakt.

Und Rechts OpenCore da war die ROM daran schuld , da stand es auf Sting hätte aber auf Data stehen müssen.



Viel Spass beim Debuggen 🍀

