

Zwei EFI's zusammenführen

Beitrag von „wellini“ vom 20. Februar 2023, 22:52

Hallo Gemeinde,

ich brauche mal wieder Eure Fachkompetenz.

Habe die SSD auf meinem Surface pro 4 zweigeteilt (jeweils 125GB) auf der einen Partition läuft BigSure einwandfrei.

Auf der anderen Portion wollte ich Win10 installieren. Der normale weg mit Stick funktioniert nicht, bekomme eine Fehlermeldung

das die Starkonfiguration nicht aktualisiert werden kann. Alle Tip von Tante Google waren erfolglos.

Nun habe ich mit Hilfe von WintoUSB ein Win10 Image auf einen USB Stick erstellt und davon bootet er auch. Nun habe ich das Image auf die Partition kopiert. Das Surface bootet wenn ich die EFI von WintoUsb nehme. Nun habe ich 2 EFI Folder (habe den von BigSur umbenannt, sodass Win10 bootet. Wie bekomme ich nun die beiden so kombiniert das OC bootet und ich die Auswahl zwischen Win 10 und BigSure habe?? In der EFI von BS ist ein Microsoft Folder und wenn ich OC boote, sehe ich auch das Win Icon, aber booten will er nicht davon.

Hoffe die Beschreibung ist einigermaßen verständlich und ich hoffe jemand hat einen Tip für mich.

Danke und Gruß

Beitrag von „mkslzk“ vom 21. Februar 2023, 18:02

Hi!

Hast du in deiner config.plist auch alles richtig eingestellt?

Ausschlaggebend ist folgender Eintrag:

Code

1. Misc -> BlessOverride -> \EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi
-

Beitrag von „wellini“ vom 21. Februar 2023, 22:16

Hallo,

habe ich jetzt mal eingetragen, wenn ich Windows anwähle kommt ein blue screen mit der Meldung: stop code: ACPI-Bios-error.

Beitrag von „mkslzk“ vom 21. Februar 2023, 22:29

Dann injiziert OpenCore wohl deine SSDTs in alle OS ... was eigentlich nicht sein sollte da diese nur für das booten von Mac erforderlich sind.

Kannst du mal deinen EFI Folder hier hochladen? Dann würde ich mir das morgen mal anschauen.

Beitrag von „wellini“ vom 21. Februar 2023, 22:37

Der Folder ist zu groß, das ich mit secure boot boote.

kann ihn auf eine cloud packen und Dir den Link schicken.

Beitrag von „mkslzk“ vom 22. Februar 2023, 08:33

Es braucht nur die config.plist und den ACPI Ordner

Beitrag von „wellini“ vom 25. Februar 2023, 20:38

Guten Morgen,

anbei die Daten, Im ACPI Ordner sind einige SSDT nicht benutzt werden, da ich damit versucht habe mein Touchscreen zum laufen zu bewegen.

Danke und Gruß

Habe mal alle SSDT (bis auf SSDT-EC-USB und die DSDT) deaktiviert, Error bleibt.

Dieser Thread kann als erledigt angesehen werden. HAB NUN EIN SF PRO 7, HIER FUNZT ALLES.